

## **Инструкция по установке ПО СЭД «СПУТНИК»**

### **Общие сведения:**

Программное обеспечение СЭД «СПУТНИК» представлено в виде vmdk-файлов, не требует дополнительной инсталляции и запускается в виртуальной среде. Для запуска может использоваться любое свободно распространяемое программное обеспечение.

Минимальные требования к ресурсам виртуальной среды:

Оперативная память: 8 Гб

Процессор: 1 (2 ядра)

Жесткий диск: 100 Гб

### **Установка ПО СЭД «СПУТНИК»:**

1. Скачайте дистрибутив ПО по ссылке, предоставленной производителем (архив, содержащий 2 vmdk-файла)

Наименование файла: **sputnik.zip**

Размер дистрибутива около 11,5 Гб

2. Распакуйте zip-файл.
3. Запустите файл дистрибутива с помощью программного обеспечения виртуализации.
4. Авторизуйтесь в системе под пользователем **root**
5. Запустите консоль (до пункта 11 все действия выполняются в консоли):

**Applications -> System Tools -> Konsole**

6. Выполните команду ***service NetworkManager start***
7. Выполните команду ***ifconfig*** и запомните ip-адрес присвоенный серверу
8. Внесите изменения в файл **/etc/hosts**:
  - a. выполните команду ***mc*** для запуска файлового менеджера
  - b. перейдите в директорию **/etc** и найдите файл **hosts**
  - c. откройте файл **hosts** (кнопка **F4**) и в строке **10.0.2.15 govsvog\_dev** вместо **10.0.2.15** укажите ip-адрес, присвоенный серверу
9. Выполните подключение под пользователем **tomcat** (выполните команду ***su - tomcat*** и введите пароль)

10. Перейдите в директорию `cd /opt/tomcat/apache-tomcat-7.0.39/bin/` (команда `cd /opt/tomcat/apache-tomcat-7.0.39/bin/`)
11. Выполните команду `./startup.sh` для запуска ПО СЭД «СПУТНИК»
12. Откройте окно браузера и введите адрес <http://govsvo.og.dev:8080/og/ui>
13. Используйте Руководство администратора СЭД «СПУТНИК» для настройки системы.

**Реквизиты доступа:**

Доступ к файловой системе:

Логин: root

Пароль: Qwerty12

Пользователь для запуска ПО СЭД:

Логин: tomcat

Пароль: tomcat

Администратор СЭД:

Логин: wcsadmin

Пароль: wcsadmin

Пользователь СЭД:

Логин: utkina

Пароль: 1